




Handleiding installatie ZSM-RSS-feeds in OUTLOOK (2010)


In andere e-mailprogramma's zullen vergelijkbare opties te vinden zijn. Het is belangrijk om als verwijzing altijd de regel **<https://www.zsm.nu/x5feed.php>** in te voeren.

Start OUTLOOK

Ga naar het menu **Bestand** (helemaal links boven) en klik de knop **Accountinstellingen**



Kies nog een keer **Accountinstellingen**. In het venster wat opent kies je de tab **'RSS-feeds'**.



Klik **'Nieuw'** en typ de regel:

<http://www.zsm.nu/x5feed.php>

Klik **'Toevoegen'**

Nu verschijnt er een venster wat lijkt op:

Je kan evt. **Map wijzigen** om te kiezen waar je de Feeds wil zien. Als je die niet wijzigt zal je ontdekken dat in je lijstje van

- Postvak IN
- Concepten
- Verwijderde Items
- Enz

ook een mapje **RSS-abonnementen** staat. Daarin zit nu ook een mapje van ZSM waar je steeds updates van de website zal ontvangen.

RSS-feedopties

Configureer de opties voor deze RSS-feed.

Algemeen

Naam van feed: Zeeuwse Stichting Maatwerk

Kanaalnaam: Zeeuwse Stichting Maatwerk

Locatie: http://www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl/x5feed.php

Beschrijving:

Locatie voor bezorging

Items van deze RSS-feed worden op de volgende locatie bezorgd:

a.jobse@wingerd-vso.nl\...\Zeeuwse Stichting Maatwerk

Downloads

Bijlagen voor deze RSS-feed automatisch downloaden

Volledig artikel als HTML-bijlage downloaden

Updatelimiet

Gebruik de aanbeveling voor bijwerken van de uitgever. Groepen voor verzenden/ontvangen worden niet vaker bijgewerkt dan volgens de aangeraden limiet. Hierdoor wordt voorkomen dat uw RSS-feed door de aanbieder van de inhoud wordt onderbroken.

Huidige limiet van de provider: 1 uur

OK Annuleren